

Framcolor Glamour – profesjonalna farba do włosów w kremie.

Zastosowanie z uwzględnieniem struktury włosów słowiańskich.

1. Bezpośrednio przed użyciem przygotować mieszankę farby i oksydantu w dokładnej proporcji 1:1 lub 1:2 w przypadku superrozjaśniaczy. Zaleca się stosowanie oksydantów Framesi – Professional Activator w celu uzyskania optymalnych rezultatów .

2. Zastosowanie oksydantów:

- 3% przyciemnianie włosów , tonowanie (po zabiegach takich jak: dekoloryzacja, pasemka, rozjaśnienia itp.), pokrycie 100% siwych włosów
- 6% pokrycie siwych włosów, farbowanie ton w ton, 1 poziom rozjaśnienia
- 9% pokrycie siwych włosów, 2 tony rozjaśnienia
- 12% pokrycie siwych włosów, 3 tony rozjaśnienia

3. Siwe włosy

Wszystkie odcienie kryją w 100% siwe włosy bez dodania koloru naturalnego za wyjątkiem superrozjaśniaczy.

Dla uzyskania optymalnych rezultatów zaleca się:

a) w przypadku 100% siwych włosów stosowanie wody 3%

b) w przypadku odpornej siwizny stosujemy mieszankę z bazą naturalną o ton ciemniejszą od koloru pożądanego.

c) superrozjaśniacze 12, 12.62, 12.31, 12.12, 12.2 nie kryją siwych włosów, w celu ich pokrycia należy dodać odcienie naturalne.

d) w celu uzyskania optymalnego rezultatu krycia siwych włosów sugerujemy stosować mieszanki farb.

4. Podczas farbowania na odrostach i na długościach należy zastosować to samo stężenie wody.

5. Mieszankę koloryzującą należy nakładać bardzo dokładnie, małymi partiami miejsce w miejsce, aby dodatkowo wzmocnić efekt pokrycia siwych włosów. Zawsze po nałożeniu farby należy produkt wmasować w celu lepszego dopływu powietrza, a tym samym dokładniejszego wchłonięcia farby i dla komfortu dla skóry głowy. Zaleca się nałożenie mieszanki farbującej najpierw na odrosty ok. 15-20min, następnie na końce ok. 15 min.

7. Odcienie 4.46, 5.46, 6.46, 7.46, 8.46, 9.46, należy łączyć z odcieniami 4.12, 5.12, 6.12, 7.12, 8.12, 9.12 aby wyeliminować niepożądany odcień pomarańczowy i zapewnić lepsze pokrycie siwych włosów.

8. Czyste Odcienie – Przed aplikacją należy rozjaśnić włosy: przy zastosowaniu odcieni 6.66 i 6.22 – do poziomu 10, 9.56 i 9.333 – do poziomu 9-10, 7.11, 7.55 - do poziomu 8-10, następnie przygotować mieszankę farby i wody utlenionej o stężeniu 3% , w proporcji 1:1. Pozostawić mieszankę na włosach od 10 do 20 minut.

9. Sugerujemy stosować odcienie o poziom jaśniejsze w stosunku do farb z linii Framcolor 2001.

10. Czas działania farby - 35 min, seria 12 - 45 min.

Dystrybutor: WIKPOL Handel Usługi Export S.C. 31-010 Kraków, Rynek Główny 30
Tel: 12 451 45 59, www.framesi.pl